



Outlook2007を起動し、メニューバーの【ツール】から【アカウント設定】をクリックします。




【電子メール】タブを選択し、【新規】ボタンをクリックします。



補足：1度入力したものを変更したい場合

すでに入力済みのアカウントを直したい場合は、
一覧から該当のアカウントをクリックした後、
【変更】のボタンを押してください。



【サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する】にチェックを入れて、【次へ】ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Add New Email Account' window with the 'Automatic Account Setup' tab selected. The window has a blue title bar and a close button. The main area is light beige. At the top, it says '自動アカウント セットアップ'. Below this are four input fields: '名前(N):' with a text box containing '例 Eiji Yasuda', '電子メール アドレス(E):' with a text box containing '例 eiji@contoso.com', 'パスワード(P):' with a text box, and 'パスワードの確認入力(C):' with a text box. Below the password fields is a small note: 'インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)' which is checked and highlighted with a red rectangle. At the bottom right, there are three buttons: '< 戻る(B)' (disabled), '次へ(N) >' (highlighted with a red rectangle), and 'キャンセル' (disabled).

【インターネット電子メール】にチェックを入れて、【次へ】ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Add New Email Account' window with the 'Email Service Selection' tab selected. The window has a blue title bar and a close button. The main area is light beige. At the top, it says '電子メール サービスの選択'. Below this are three radio button options: 'インターネット電子メール(I)' (selected and highlighted with a red rectangle), 'Microsoft Exchange(M)' (disabled), and 'その他(O)' (disabled). Below the 'Microsoft Exchange(M)' option is a small note: 'Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。'. Below the 'その他(O)' option is a small note: '以下に表示されている種類のサーバーに接続します。' and a text box containing 'Outlook Mobile Service (タキスト メッセージング)'. At the bottom right, there are three buttons: '< 戻る(B)' (disabled), '次へ(N) >' (highlighted with a red rectangle), and 'キャンセル' (disabled).

【ユーザー情報】、【サーバー情報】、【メールサーバーへのログオン情報】を入力して【次へ】ボタンをクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前①: example
電子メール アドレス②: example@example.jp

サーバー情報

アカウントの種類③: POP3
受信メール サーバー④: pop.example.jp
送信メール サーバー (SMTP)⑤: smtp.example.jp

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名⑥: example@example.jp
パスワード⑦: *****
☒ パスワードを保存する⑧

☐ メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード形式 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください⑨

アカウント設定のテスト⑩

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト⑩

詳細設定⑪

< 戻る⑫ > **次へ⑬** > キャンセル

【ユーザー情報】

名前: メールの送信者として表示される名前です。
電子メールアドレス: 作成したメールアドレスを入力します。

【サーバー情報】

POP3

受信メールサーバー: ●●●●●.secure.ne.jp

送信メールサーバー: ●●●●●.secure.ne.jp

※「●」はご利用のサーバにより異なります。

【メールサーバーへのログオン情報】

アカウント名: **メールアドレス**を入力します。

@の後ろの文言も必ず付けてください！！

例: example@example.co.jp

パスワード: 設定したパスワードを入力します。

【詳細設定】ボタンをクリックします。

電子メール アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前①: example
電子メール アドレス②: example@example.jp

サーバー情報

アカウントの種類③: POP3
受信メール サーバー④: pop.example.jp
送信メール サーバー (SMTP)⑤: smtp.example.jp

メールサーバーへのログオン情報

アカウント名⑥: example@example.jp
パスワード⑦: *****
☒ パスワードを保存する⑧

☐ メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード形式 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください⑨

アカウント設定のテスト⑩

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト⑩

詳細設定⑪

< 戻る⑫ > 次へ⑬ > キャンセル

表示されたダイアログの【詳細設定】タブを開きます

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) (R): 標準設定 (D)

☒ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)

送信サーバー (SMTP) (S):

使用する暗号化接続の種類 (C): **SSL**

サーバーのタイムアウト (T):

短い 長い 1 分

配信

☒ サーバーにメッセージのコピーを置く (L)

☐ サーバーから削除する (R) 10 日後

☐ 削除済みアイテム から削除されたら、サーバーから削除 (M)

OK キャンセル

【サーバーのポート番号】

1. 受信メール (POP3) を【995】に設定
2. 「このサーバは暗号化された接続 (SSL) が必要」に**チェック**する
3. 送信メール (SMTP) を【465】に設定
4. 使用する暗号化接続の種類を「**SSL**」にする。

【OK】ボタンをクリックします。

電子メール アカウントの変更

インターネット電子メール設定

電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前 (N):

電子メール アドレス (A):

サーバー情報

アカウントの種類 (K): **POP3**

受信メール サーバー (R):

送信メール サーバー (SMTP) (S):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名 (N):

パスワード (P):

☒ パスワードを保存する (S)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード (SPA) に対応している場合は、チェック ボックスをオンにしてください。

アカウント設定のテスト (T)

詳細設定 (D)

< 戻る (B) 次へ (F) > キャンセル

送受信のテストを行います。
「成功」と表示されればメール設定は完了です。

「失敗」と表示された場合は、再度設定内容をご確認ください。

SPAMメール振り分け設定方法

[http://document.secure.jp/mail/mailsoft/outlook2007.php#spam check title](http://document.secure.jp/mail/mailsoft/outlook2007.php#spam%20check%20title)